

Erledigt

## DualBoot Win+Capitan

**Beitrag von „WeWin“ vom 28. Januar 2016, 12:40**

Hallo,

Ich habe El Capitan auf einer Fusion Drive und Windows auf einer eigenen HDD. Zum booten benutze ich Ozmosis, also keinen Bootloader wie Clover.

Nun wollen Familienmitglieder öfter mal Windows benutzen 😬

Da sie sich nicht sehr mit PCs auskennen ist es schwer ihnen den Weg über F12 zu Windows zu zeigen und das sie es alleine können.

Gibt es eine Möglichkeit noch einen Bootloader zwischen zu klemmen, welcher nichts am System verändert sondern nur das OS wählen lässt?

Grüße

WeWin

---

**Beitrag von „derHackfan“ vom 28. Januar 2016, 15:51**

Was wäre denn wenn du die Windows Platte an den ersten SATA Steckplatz klemmst (Hardwarelösung)?

Man könnte auch die Windows Platte im BIOS/UEFI in der Bootreihenfolge auf Nr. 1 setzen (Softwarelösung)!

Ein Versuch macht klug, dann kannst du immer noch den Rechner für die Familie komplett verbieten (NixDaLösung). 😄

---

**Beitrag von „WeWin“ vom 28. Januar 2016, 23:31**

Hm ja stimmt, das mit defaultboot=windows und mit F12 dann immer in den Mac ist sehr gut

danke!

---

### **Beitrag von „Kazuya91“ vom 29. Januar 2016, 13:42**

Du kannst auch wie ich, die Ozmosis GUI benutzen. Bei jedem Start kann ich ohne F12 zu hämmern auswählen, welches System ich starten will. Viel bequemer... Wie du die GUI aktivierst? Einfach diese Befehle im Terminal eingeben.

```
sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:UserInterface=%01  
sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:TimeOut=10
```

---

### **Beitrag von „derHackfan“ vom 29. Januar 2016, 14:20**

[@Kadir91](#) Dein Avatar macht mir Angst. 😄

Läuft das mit dem Terminal Befehl auf jedem Ozmosis, auch mit einem 894m, weil das ist ja kleiner als ein 1479 oder Xmas?

---

### **Beitrag von „Kazuya91“ vom 29. Januar 2016, 15:12**

[@derHackfan](#)

Also ich hatte die Ozmosis Version 1479 und die XMAS-Version. Auf beiden hat es funktioniert. Zur Version 894m kann ich nichts sagen. Ein Versuch schadet nicht 😊

---

### **Beitrag von „WeWin“ vom 31. Januar 2016, 18:42**

Dankeschön. Werde ich testen.  
Und wie kann ich es wieder deaktivieren?:)

---

## Beitrag von „griven“ vom 2. Februar 2016, 20:38

Den Wert mittels

Code

1. `sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:UserInterface=""`

einfach wieder löschen und schon ist die GUI wieder aus.

---

## Beitrag von „WeWin“ vom 2. Februar 2016, 22:02

Cool dankeschön! 😊