

"OC : Configuration required vault but no vault provided" error

Beitrag von „suckinamo“ vom 13. Februar 2022, 21:02

Hey, ich brauch mal eure Hilfe, wenn ich boote bekomme ich direkt den Error "configuration requires vault but no vault provided". Wie bekomme ich es zum laufen?

Danke im Voraus!

Beitrag von „apfel-baum“ vom 13. Februar 2022, 21:16

hey [suckinamo](#) , ich antworte dir mal...

es ist ja klasse das du in die osx86 welt schnuppern möchtest, noch besser wäre es wenn du bitte zum einen die hardware deines tragmichs etwas genauer ([z.b. in deinem profil und oder deiner signatur](#)) darlegst und auch welches os-bzw welchen versionsstand-build du im stande bist zu installieren,- oder hast du es wieauchimmer installiert und kommst jetzt nicht weiter?

da wir hier weder hinter noch neben dir sitzen, oder dich via webcam direkt beobachten- sind infos einfach besser- und einfacher für die helfenden, welche das hier -nicht- hauptberuflich, sondern in ihrer freizeit machen.

dann mal danke für deine folgenden infos,

lg und ein 

edit- desweiteren wäre interessant welche opencoreversion du nutzt, und nach welcher anleitung du vorgegangen bist

Beitrag von „suckinamo“ vom 13. Februar 2022, 21:25

Hallo, danke für die schnelle Antwort.

Ich benutze OpenCore 0.7.5 Release Version und versuche macOS Big Sur zu installieren über die Recovery Methode, nur leider komme ich nicht mal zum OpenCore Bootloader sondern bekomme die oben genannte Error Message.

Dem Tutorial bin ich gefolgt : <https://www.youtube.com/watch?v=XkxsbhRH77s>

Ich habe schonmal einen Hackintosh aufgesetzt jedoch war das auf einer anderen Maschine und es war Clover.

LG

Beitrag von „apfel-baum“ vom 13. Februar 2022, 21:37

wie der yt-link maker schon geschrieben- gesagt hat, ist das video -nicht- für laptops,
der guide für deinen tragmich- ist aufgrund der cpu dieser -
<https://dortania.github.io/OpenCorePkg/0.7.5/ist/coffee-lake-plus.html>

du kannst dem zugrundeliegendem guide nach- die 0.7.8 version von opencore nehmen -
<https://github.com/acidanthera/OpenCorePkg/releases>

lg 😊

desweiteren - tools die du auch noch nutzen kannst- die sind systemübergreifend und frei-

plisteditplus - <https://github.com/ic005k/PlistEDPlus/releases>

opencore auxiliary tools - <https://github.com/ic005k/QtOpenCoreConfig/releases>

edit- wenn du deinen efi-ordner ohne den apple-ordner, gezippt hier als anhang hochlädst, können sich die helfer ein genaueres bild aufgrund deiner efi machen

Beitrag von „user232“ vom 14. Februar 2022, 08:03

setze mal unter Misc/Security vault auf Optional in deiner config.plist

Beitrag von „julian91“ vom 15. Februar 2022, 08:50

falls du noch paar infos brauchst [Anleitung Lenovo Thinkpad E15/E14 Gen1](#) ich hab das e15 letztes Jahr damit aufgesetzt, sollte zum L15 nicht groß unterschiedlich sein 😊

Beitrag von „suckinamo“ vom 18. Februar 2022, 18:36

Ich hab jetzt auch mal den Titel geändert weil es ja nur darum geht weil ich es gerade auf meinem Desktop PC versucht habe und es dort auch nicht geht. Meine config.plist habe ich mir ProperTree erstellt, aber dort finde ich keine Misc/Security/ Vault Option die ich auf optional stellen kann.

Danke im Vorraus!

Beitrag von „user232“ vom 18. Februar 2022, 19:34

Ich würde wie oben schon erwähnt anstatt ProperTree den PlistEDPplus verwenden.

Hier mal der Pfad zu Vault.

